



ABH-Pool

Wissenswertes

Mit dem vorliegenden Handbuch erhalten Sie alle wichtigen Informationen über die Aktivierung und Verarbeitung von Eingangsrechnungen über die Pool-Datei. Zu diesem Zweck werden zentrale Funktionen anhand von Beispielen erläutert.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter nachfolgender für Wartungskunden kostenlose Hotline selbstverständlich gerne zur Verfügung.

(C) Copyright by FiManS GmbH, Niederlassung Niederrhein

FiManS GmbH
Finanz Management Systeme
Niederlassung Niederrhein
Bismarckstr. 120
D-47057 Duisburg

Telefon +49 2405-89242-450
Telefax +49 2405-89242-499

Inhalt

VORARBEITEN	3
SCHNITTSTELLE EINRICHTEN	3
<i>USER-EXIT TAGNAOB</i>	3
POOL – MENÜ	4
POOL UNTERLASSUNGSWERTE BEARBEITEN	5
FINANZBUCHHALTUNGSBEWEGUNGEN ÜBERNEHMEN	6
POOL DATEN AKTIVIEREN	7
(1-NEUZUGANG)	7
(2-EINZELBELEG) – TEILZUGANG LAUFENDES JAHR.....	9
(4-LÖSCHEN)	11
(A-ARCHIV)	11

Vorarbeiten

Schnittstelle einrichten

Schnittstellenprogramme sind Programme, die an bestimmten Punkten in der Verarbeitung einer Aktivität aufgerufen werden. Die Funktionalität eines Schnittstellenprogrammes kann vom DKS-Anwender selbst bestimmt werden. Mit den Schnittstellenprogrammen können eigene Verarbeitungsschritte (z. B. eine spezielle Liste drucken, oder erstellte Daten gesondert bearbeiten) automatisch durchgeführt werden.

Die von SoftM ausgelieferten Schnittstellenprogramme sind bis zum Ersatz durch eigene Programme ohne Funktion. Zur einfacheren Programmerstellung werden in den Quelldateien QDKSCLSRC (CL), QDKSCLLESR (CLLE) und QDKSLBLSRC (Cobol) (im SAVE-File DKSZMOD in der DKS-Bibliothek) Quellcodegerüste für die Schnittstellenprogramme zur Verfügung gestellt. In diesen ist auch in den meisten Fällen eine genaue Beschreibung der verwendeten Programmparameter enthalten.

USER-EXIT TAGNAOB

```

0047.00          DCL          VAR(&COIBM4) TYPE(*CHAR) LEN(80) +
0048.00          VALUE('5777-WBK V02M03, 5777-WBL V02M02, 5777-WBN V02M02')
0049.00          DCL          VAR(&COIBM5) TYPE(*CHAR) LEN(80) +
0050.00          VALUE('5777-WBQ V02M01')
0051.00
0054.00          DCL          &S1          *CHAR 1024
0055.00 /*-----*/
0056.00 /* Verarbeitung */
0057.00 /*-----*/
0058.00
0059.00          CALL          PGM(SDVABHOBJ/A1100C)
0060.00          MONMSG      MSGID(CPF0000)
0061.00
0062.00 /*-----*/
0063.00 /* Programmende */
0064.00 /*-----*/
0065.00 ENDE:          ENDPGM
0066.00 /*-----*/

```

Vor Aktivierung der automatischen Übergabe müssen Sie das User-Exit **TAGNAOB** anpassen und in die Bibliothek DKS umwandeln. Dabei müssen die Zeilen 59 und 60 in das vorhandene Programm übertragen werden.

Hinweis: Ein Musterprogramm finden Sie in der Quelldatei **QCLSRC** in der Bibliothek **SDVABHOBJ**.

Pool – Menü

```
ABHPOOL                      Pool - Menü                      (c) Bechtle  
                               Release 7.2  
  
Auswahlmöglichkeiten:  
  
    1. Unterlassungswerte bearbeiten  
    2. Finanzbuchhaltungsbewegungen übernehmen  
    3. Pool Daten aktivieren  
  
  
  
    90. Abmelden  
  
Auswahl oder Befehl  
==> pool  
  
F3=Verl.  F4=Bed.frg. F9=Auffinden  F12=Abbrechen  
F13=Unterstützende Informationen  F16=Systemhauptmenü
```

Über den Direktaufruf „pool“ gelangen Sie in das Pool - Menü.

Pool Unterlassungswerte bearbeiten

```

Pool Unterlassungswerte bearbeiten                QPADEV000J  23.03.09
                                                    SDVABH      16:00:48

DKS-Firma.....:   DEM

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken
 2=Ändern      4=Löschen

Ausw.Firma Konto      Firma Anl-Grp. UB      KZ-Verr.
DEM   0100           998   011             N
DEM   0210           998   014             N
DEM   0300           998   035             N
DEM   0400           998   020             N

-----
                                                    Ende
-----
F3=Verlassen                F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

In diesem Programm wird mit Hilfe der Kontenzuordnung festgelegt, welche Buchungen beim Tagesabschluss herangezogen und automatisch in den Pool der Anlagenbuchhaltung gespeichert werden sollen.

```

Unterlassungswerte bearbeiten                QPADEV000J  23.03.09
                                                    SDVABH      15:22:09
                                                    Aktiv

DKS-Firma.....:   DEM
DKS-Konto.....:   0400
-----
Anbu-Firma.....:   998      SDV-Testfirma GmbH
Anlagengruppe.....: 020      Maschinen
Unternehmensbereich: Kein Unternehmensbereich
Verrechnungs-KZ.....: N      Nein

Letzte Änderung.....: 23.03.09  SDVABH                Status:  A
-----
F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

Nach Programmaufruf erhalten Sie die Anzeige **Unterlassungswerte bearbeiten**, in der Sie den Firmenschlüssel und das Konto der DKS eingeben. Nach Drücken der Eingabetaste erfassen Sie alle relevanten Daten der Anlagenbuchhaltung - wichtig ist hierbei die Angabe Anbu-Firma.

Finanzbuchhaltungsbewegungen übernehmen

```

DEM-Bechtle DEMO GmbH          Erfassen Buchungen          EINGABE  DKS BUC VF
23.03.09 16:12      ADS
                                BUC          Belegbl 000019 Per 03/2009
-----
Belegart          : ER          Eingangserg. Infostore-Connect          FB
Konto              2 : 1000
Gegenkonto        3 : 0210          Maschinen
Beleg Nummer/Datum: 779-01      23.03.2009          Kontrollsumme:
Betrag Brutto     S/H: 42354,23          H          0,00
Währung Betr/Code/Kurs:
Steuercode        : V19
Steuerbetrag      :
Text/Zusatztext-Kz : Drehbank
zugeordnete Belegart :          zug. OP:
Zahlgeb. / Valutadat :          Rechnung ext:
Bereich           :
Nächste Arbeit    :          Nächste Eingabe:      0/ 0,00/  0/ 0,00/  0
Konto:           :          Gegenkonto:          Belegart: ER
                                verzweigen in
F9=Entsperren  F11=Entschlüsseln  F13=Cursorposit.  F24=Weitere Tast.
(C) Copyright SoftM AG 2001, 2008
  
```

Alle Zugangsbuchungen werden in der DKS Finanzbuchhaltung vorgenommen und im Tagesabschluss automatisch an die Anlagenbuchhaltung weitergeleitet.

```

Finanzbuchhaltungsbewegungen übernehmen          QPADEV000J  23.03.09
                                                    SDVABH      15:45:06
DKS-Firma.....: *ALL          (*ALL = alle Firmen)
Satz löschen J/N...: J
Stapel.....: N
-----
F3=Verlassen      F4=Liste          F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

Damit die Sätze in der Anlagenbuchhaltung zur Verfügung stehen, müssen sie mit Hilfe des Programms **Finanzbuchhaltungsbewegungen übernehmen** aktiviert werden. Diese Aktivierung sollte in regelmäßigen Abständen vorgenommen werden, damit die Anlagenbuchhaltung immer auf dem neuesten Stand ist. In einem endgültig abgeschlossenen Wirtschaftsjahr lassen sich keine Aktivierungen mehr durchführen.

Pool Daten aktivieren

Über dieses Programm werden die Finanzbuchhaltungsdaten aktiviert. Folgende Bearbeitungsarten stehen Ihnen zur Verfügung:

(1-Neuzugang)

```

Pool Daten aktivieren                                QPADEV000J  23.03.09
                                                    SDVABH     16:18:55
Firma.....: 998          SDV-Testfirma GmbH

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken
  1=Neuzugang 2=Einzelbeleg 4=löschen A=Archiv

AW.Beleg      Datum      Betrag  Buchungstext      Pers.Kto
1  779-01     23.03.2009   35.591,79  Drehbank          1000

                                                    Ende
-----
F3=Verlassen      F11=Andere Sicht  F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

Über die Bearbeitungsart **1-Neuzugang** und durch Drücken der Eingabetaste gelangen Sie in die nächste Anzeige.

Hinweis: Eine Erstzugangsbuchung kann nur auf eine neue Inventarnummer erfolgen.

```

Pool Daten aktivieren                                QPADEV000J  23.03.09
                                                    SDVABH     16:21:58
Firma.....: 998          SDV-Testfirma GmbH          Aktiv

-----
Neuzugang laufendes Jahr

Belegdatum.....: 23.03.2009
Buchungsdatum....: 23.03.2009
Betrag.....:      35.591,79
Konto.....:      0210
Buchungstext.....: Drehbank

Daten eingeben, dann Eingabe drücken.          Letzte Inventar-Nr.: 00330

Inventarnummer.....: 00340

Letzte Änderung....: 0.00.00                                Status: A
-----
F3=Verlassen      F4=Liste      F9=Höchste Inv.-Nr.  F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

In dieser Anzeige setzen Sie die endgültige Inventarnummer ein.

Hinweis: Bei maschineller Nummernvergabe führt das Drücken von F9 in dieser Anzeige zur Vergabe der nächsthöheren Inventarnummer.

Anlagenstamm bearbeiten	Beschreibung I	QPADEV000J	23.03.09
Firma.....	998 SDV-Testfirma GmbH	SDVABH	16:25:39
Inventar-Nr.....	00340		EUR

Bezeichnung.....	Drehbank	Alpha:	
Beschreibung.....	Drehbank		
Anlagengruppe.....	014 Maschinen - Drehbänke		
Sachkonto.....	0210 Maschinen		Bilanz: 2000
Anlagenart.....	A Aktiva		
GWG-Kennzeichen.....	Kein GWG		
Unternehmensbereich:	Kein Unternehmensbereich		
Kostenstelle.....	Keine Kostenstelle		
Belegnummer.....	779-01		
Belegangaben.....			
Lieferant.....	1000		
Letzte Änderung....	0.00.00	HWG-Nr.: 00340	Status:

F3=Neue Inv.-Nr. F4=Liste F5=Aktual. F12=Vorh.Anzeige F24=Weitere Tasten			
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007			

Nach Drücken der Datenfreigabetaste gelangen Sie in den Anlagenstamm. Dabei werden sämtliche in der Finanzbuchhaltung gebuchten Kontierungsdaten automatisch weitergegeben. Anlagenspezifische Informationen wie die Zuordnung der Anlagen-Gruppe können selbstverständlich während der Erfassung vorgenommen werden.

Anlagenstamm bearbeiten	Steuerbilanz I	QPADEV000J	23.03.09
Firma.....	998 SDV-Testfirma GmbH	SDVABH	16:26:15
Inventar-Nr.....	00340 Drehbank		EUR
			Aktiv

Anschaffungsdatum..	23.03.2009	Anschaffungswert...	35.591,79
AfA-Beginn-Datum...	01.03.2009	Inv.-Steuer.....	
		Inv.-Zuschuss.....	
		Schrottwert.....	
		Erinnerungswert....	
Abgangsdatum.....		Verkaufserlös.....	
AfA-Art.....	2 Lineare AfA		
-Nutzmonate.....	180		
-Satz Ges.+Sond..	6,67		
-Betrag.....			
-Staffel.....			
-Umstellung.....			
		Restbuchwert.....	35.591,79
Letzte Änderung....	23.03.09 SDVABH		Sperre:

F3=Neue Inv.-Nr. F4=Liste F5=Aktualisieren F24=Weitere Tasten			
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007			


```

Pool Daten aktivieren                                QPADEV000J  23.03.09
                                                    SDVABH      16:27:06
Firma.....: 998          SDV-Testfirma GmbH

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken
  1=Neuzugang 2=Einzelbeleg 4=löschen A=Archiv

AW.Beleg      Datum      Betrag  Buchungstext                    Pers.Kto

-----
F3=Verlassen          F11=Andere Sicht  F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

Nach Erfassung der neuen Inventarnummer gelangen Sie automatisch wieder in das Programm **Pool Daten aktivieren** - der zuvor erfasste Datensatz wird aus der Anzeige entfernt.

(2-Einzelbeleg) – Teilzugang laufendes Jahr

Nach dem Erst- oder Teilzugang eines Haupt- oder Unterwirtschaftsgut können innerhalb des Anschaffungsjahres beliebig viele Nachaktivierungen für das Wirtschaftsgut durchgeführt werden.

Hinweis: Teilzugangsbuchungen (Nachaktivierung in Folgejahren) können nur über Unterwirtschaftsgüter erfolgen.

```

Pool Daten aktivieren                                QPADEV000M  24.03.09
                                                    SDVABH      09:40:21
Firma.....: 998          SDV-Testfirma GmbH

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken
  1=Neuzugang 2=Einzelbeleg 4=löschen A=Archiv

AW.Beleg      Datum      Betrag  Buchungstext                    Pers.Kto
2  789-10     24.03.2009  4.202,27 Erweiterung Drehbank          1000

-----
                                                     Ende
-----
F3=Verlassen          F11=Andere Sicht  F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

Nach Auswahl der Bearbeitungsart **2-Einzelbeleg** gelangen Sie in die nächste Erfassungsmaske.

```

Pool Daten aktivieren                                QPADEV000M 24.03.09
                                                    SDVABH    09:43:08
Firma.....: 998          SDV-Testfirma GmbH
-----
Teilzugang laufendes Jahr (Einzelbeleg)
Belegdatum.....: 24.03.2009
Buchungsdatum.....: 24.03.2009
Betrag.....: 4.202,27
Konto.....: 0210          Maschinen
Beleg-Nr./Belegtext: 789-10 Erweiterung Drehbank

Daten eingeben, dann Eingabe drücken.

Inventarnummer.....: 00340          Drehbank

Letzte Änderung....: 0.00.00                                Status: A
-----
F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

In dieser Anzeige wählen Sie die bestehende Inventarnummer aus.

```

Pool Daten aktivieren                                QPADEV000M 24.03.09
                                                    SDVABH    09:43:40
Firma.....: 998          SDV-Testfirma GmbH          Aktiv
-----
Teilzugang laufendes Jahr (Einzelbeleg)
Belegdatum.....: 24.03.2009
Buchungsdatum.....: 24.03.2009
Betrag.....: 4.202,27
Konto.....: 0210          Maschinen
Beleg-Nr./Belegtext: 789-10 Erweiterung Drehbank

Daten eingeben, dann Eingabe drücken.

Inventarnummer.....: 00340          Drehbank
Anschaffungsdatum..: 23.03.2009
Beleg-Nr./Belegtext: 789-10 Erweiterung Drehbank
Betrag.....: 4.202,27

Letzte Änderung....: 0.00.00                                Status: A
-----
F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorh.Anzeige
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007
  
```

Nach Drücken der Datenfreigabetaste können Sie die Belegnummer und den Buchungstext vor der endgültigen Buchung überarbeiten bzw. ergänzen. Ferner wird zwecks Kontrolle das Anschaffungsdatum des Erstzugangs angezeigt.

Einzelbelege bearbeiten		QPADEV000M	24.03.09
		SDVABH	09:47:09
Firma.....:	998	SDV-Testfirma GmbH	EUR
Bereich.....:	S	Steuerbilanz	
Inventar-Nr.....:	00340	Drehbank	Aktiv
Buchungsdatum.....:	31.12.2009		
Pos.	Beleg-Dat.	Beleg-Nr	Text
001	23.03.2009	779-01	Drehbank
002	24.03.2009	789-10	Erweiterung Drehbank
			Betrag
			35.591,79
			4.202,27
			Art
			AW
			Buch.-Dat.
			23.03.2009
			24.03.2009
			F
			Ende
Pos:		Ist:	39.794,06
Beleg-Dat.	Beleg-Nr	Text	Betrag
			Art
			Buch.-Dat.
			Ber.
			S
			AW
			31.12.2009
			SHKB

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F12=Vorh.Anzeige F20=EFS-Anzeige			
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007			

Nach Drücken der Datenfreigabetaste wird der Datensatz als Einzelbeleg dem Wirtschaftsgut zugeordnet.

Pool Daten aktivieren		QPADEV000M	24.03.09
		SDVABH	09:45:43
Firma.....:	998	SDV-Testfirma GmbH	
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken			
1=Neuzugang 2=Einzelbeleg 4=löschen A=Archiv			
AW.Beleg	Datum	Betrag	Buchungstext
			Pers.Kto

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F12=Vorh.Anzeige			
(c) Copyright Bechtle 2004, 2007			

Nach Erfassung gelangen Sie automatisch wieder in das Programm **Pool Daten aktivieren** - der zuvor erfasste Datensatz wird aus der Anzeige entfernt.

(4-Löschen)

Mit dieser Bearbeitungsart werden Sätze aus der Schnittstellendatei gelöscht. Dies ist z.B. erforderlich, wenn Sätze in die Schnittstellendatei übernommen wurden, weil sie beim Buchen in der Finanzbuchhaltung fälschlicherweise

(A-Archiv)

Mit dieser Bearbeitungsart können Sie bereits gescannte Belege aus dem Archiv- und Dokumenten-Management **InfoStore** abrufen.